

A Start 25/25/60 M frissítése. Hogyan csináld?

Az első teendő a készüléket regisztrálni. Ennek elvégzéséhez a MyTomTom szoftver (https://www.tomtom.com/hu_hu/mytomtom/getstarted/) szükséges. A telepítése úgy történik, mint bármely Windows-os programé. Javasolt a készülék gyári száma@gmail.com-os (valós) e-mail cím használata (felhasználó név), mert így e-mailt kapunk a frissítés megjelenésekor.

A Life Time Update aktiválására 90 nap áll rendelkezésünkre.

Amikor telepítettük a szoftvert, csatlakoztassuk a készüléket a mellékelt szinkronkábellel segítségével, és indítsuk el a MyTomTom alkalmazást. A regisztráció elvégzése után, ne felejtjük készülékünket hozzárendelni az elkészült fiókunkhoz!

Tartalomkezelés


Latest Map Guarantee activated

 Within 90 days of using your device, you can download every update of your map released. Find out more at [tomtom.com/latestmap](https://www.tomtom.com/latestmap).




We'll send you an email every time a new map is released

Az élettartam frissítés a regisztrációval automatikusan aktívvá válik. A regisztráció és a készülék hozzárendelés után, megjelennek az elérhető elemek, így a szoftver, illetve a térképfrissítés is (ha van frissebb, mint a készüléken lévő).

Rendelkezésre álló memória navigációs készülékén

  Használt 4307.86MB | Szabad 3117.63MB

▼ Új elemek (2)

Tétel	Méret
<input checked="" type="checkbox"/>  A QuickGPSfix szolgáltatás ▶ További információ	60.1 kb 
<input checked="" type="checkbox"/>  Európa v9.10 ▶ További információ	3 GB  



A frissítések aktuális állapotáról a navigációs eszközünkön, és a kliens szoftverben (MyTomTom) is visszajelzést kapunk.



A különféle frissítések telepítése alatt soha ne szüntessük meg a tápellátást, illetve ne szüntessük meg a számítógép és a navigációs eszköz kapcsolatát. A procedúra elvégzése után egyértelmű üzenetet kapunk arról, hogy a frissítés megtörtént.



Amikor ezt az üzenetet meglátjuk a Windows tálca jobboldalán az óra ikon mellett, készen vagyunk. A készülék kijelzőjén azt kell látnunk hogy „a készülék biztonságosan eltávolítható”.

Sok sikert!